CYBERTELL / CYBERTELL PI — CHECKLIST DI SETUP

CyberTell Pi — Checklist di setup

Configurare Kali Linux sul Raspberry Pi e collegare l'agente CyberTell per i pentest interni.

Passo dopo passo · 8 passaggi

01 Scaricare l'immagine Kali Linux ARM

Scaricare l'immagine ufficiale da kali.org, variante **Raspberry Pi (64-bit)**.

02 Scrivere l'immagine sulla scheda SD

Usare Raspberry Pi Imager o balenaEtcher per scriverla su una scheda microSD da almeno 32 GB.

03 Avviare il Pi e collegarlo alla rete

Inserire la scheda SD, collegare il cavo Ethernet e accendere il Pi. Kali impiega circa due minuti per avviarsi completamente.

04 Connettersi via SSH

Utente e password predefiniti sono **kali**.

```
ssh kali@kali.local
```

! Cambiare subito la password con **passwd**.

05 Aggiornare il sistema

Richiede da 10 a 30 minuti a seconda della connessione Internet.

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

06 Creare una chiave API

Nel portale CyberTell, creare e copiare una chiave API in **Pi Pentest**. Inizia con `ctk_`.

! La chiave viene mostrata una sola volta. Trattarla come una password.

07 Installare l'agente CyberTell

Eseguire l'installer sul Pi, quindi avviare la procedura guidata. Chiede la chiave API e l'URL del server.

```
curl -sSL https://cybertell.io/pi-install.sh | sudo bash
sudo cybertell-pi setup
```

08

Avviare e verificare l'agente

Dopo l'avvio, il Pi risulta online nel portale.

```
sudo systemctl start cybertell-pi
sudo cybertell-pi status
```

Requisiti

- [ ] Raspberry Pi 4 o 5, consigliati 4 GB di RAM
- [ ] Scheda microSD da almeno 32 GB
- [ ] Cavo Ethernet e accesso alla rete
- [ ] Opzionale: adattatore Wi-Fi USB con modalità monitor